

 MERKEZİ KAYIT İSTANBUL Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu	MKS Üretim Ortamı Bağlantı Kılavuzu (İhraççı Kuruluşlar)	Tasnif Dışı
Doküman No	BTY-BTDO-KLV-042	

1. Amaç

MKK'da barındırılan MKS uygulamasının üretim ortamına bağlanabilmesi için üyelerdeki yetkililerinin bilgisayarlarında MKS istemcisinin kurulması, yapılandırılması ve her iki tarafta da erişim izinlerinin verilmesi gereklidir. Bu belge, İhraççı Kuruluşların MKS üretim ortamına bağlanabilmesi için gerekli teknik bilgileri içermektedir.

2. Ön Gereksinimler

- MKS istemcisi Windows 11 x64 işletim sistemi üzerinde çalışmaktadır.
- MKS4 istemcisi için Google Chrome tarayıcısı 142 sürümü ve üstü kullanılmalıdır.
- MKS istemcisinin kurulacağı bilgisayardan <http://i-mks.mkk.com.tr> (80 portu) ve <https://i-mks.mkk.com.tr> (443 portu) adreslerine erişirken araya üyelerimizin vekil sunucusu (proxy) girmemelidir. i-mks.mkk.com.tr adresi 185.53.62.70 ve 185.53.63.70 numaralı IP'lerden hizmet vermektedir.
- MKS4 istemcisinin kurulacağı bilgisayardan <http://mks4.mkk.com.tr> (80 portu) ve <https://mks4.mkk.com.tr> (443 portu) adresine, MKK'da tanımlı i-mks.mkk.com.tr adresine eriştiğiniz IP'ler üzerinden erişebilirsiniz. <https://mks4.mkk.com.tr> adresi 185.53.62.29 numaralı IP'den hizmet vermektedir.
- Satın alınan e-imza kartı MKS istemcisinin kurulacağı bilgisayara takılmalı, 64 bitlik imza kartı sürücüsü yüklenmeli, sağlıklı çalıştığından emin olunmalıdır.

3. Uygulama Adımları


3.1 Kurulacak Uygulamaların İndirilmesi

- MKS istemcisinin kurulacağı bilgisayarda internet tarayıcısı ile <https://www.mkk.com.tr/tr-tr/Sayfalar/Home.aspx> sayfasına giriniz.



 MERKEZİ KAYIT İSTANBUL Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu	MKS Üretim Ortamı Bağlantı Kılavuzu (İhraççı Kuruluşlar)	Tasnif Dışı
Doküman No	BTY-BTDO-KLV-042	

Saklama Hizmetleri başlığı altındaki **İhraççı Kurum MKS Erişim Bilgiler** sayfasını açınız.



- Aşağıdaki adımları izleyerek kurulacak iki adet programı indiriniz:
 - MKS Üretim Ortamı Bağlantı Dosyaları**'na tıklayınız.

MKS Üretim Ortamı Bağlantı Dosyaları	▼
MKS Beta Bağlantı Dosyaları	▼
MKS ODVM Bağlantı Dosyaları	▼

 MERKEZİ KAYIT İSTANBUL Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu	MKS Üretim Ortamı Bağlantı Kılavuzu (İhraççı Kuruluşlar)	Tasnif Dışı
Doküman No	BTY-BTDO-KLV-042	

- **Java JDK 1.8.192 64 Bit** ve **MKS Prod 64-bit** dosyalarına tıklayarak bilgisayara indiriniz.

MKS Üretim Ortamı Bağlantı Dosyaları
^



MKS Üretim Ortamı Bağlantı Kılavuzu



Java JDK 1.8.192 64 Bit



MKS Prod 64 Bit



MKS Java Cache Temizlemesi



MKS Teknik Donanım ve Güvenlik Şartnamesi

 MERKEZİ KAYIT İSTANBUL Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu	MKS Üretim Ortamı Bağlantı Kılavuzu (İhraççı Kuruluşlar)	Tasnif Dışı
Doküman No	BTY-BTDO-KLV-042	


MKS Üretim Ortamı Bağlantı Dosyaları	
	MKS Üretim Ortamı Bağlantı Kılavuzu
	Java JDK 1.8.192 64 Bit
	MKS Prod 64 Bit
	MKS Java Cache Temizlemesi
	MKS Teknik Donanım ve Güvenlik Şartnamesi

3.2 Uygulamaların Kurulması


Aşağıdaki adımları izleyerek indirdiğiniz programları kurunuz:

- İndirdiğiniz **Java_JDK_1_8_192_64Bit.exe** olarak isimli dosyaya tıklayınız ve **Java** kurulumunu tamamlayınız.
 - Bilgisayarınızdaki **Denetim Masası/Control Panel** uygulamasını açınız.

 MERKEZİ KAYIT İSTANBUL Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu	MKS Üretim Ortamı Bağlantı Kılavuzu (İhraççı Kuruluşlar)	Tasnif Dışı
Doküman No	BTY-BTDO-KLV-042	




- **Java** bağlantısına tıklayarak **Java Control Panel** ekranının açılmasını sağlayınız.




- **Java Control Panel** ekranının sağ üstünde yer alan **Advanced** sekmesine tıklayıp resimde kırmızı çerçeve içine alınmış maddeleri seçiniz, önce **Apply** sonra, **OK** düğmesine tıklayınız.

 MERKEZİ KAYIT İSTANBUL Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu	MKS Üretim Ortamı Bağlantı Kılavuzu (İhraççı Kuruluşlar)	Tasnif Dışı
Doküman No	BTY-BTDO-KLV-042	




- İndirdiğiniz **MKS_Prod_64_Bit** dosyasını çalıştırınız.
 - Aşağıdaki ekran görüntündeki gibi Java güncellemesi gerektiğini ifade eden uyarı pencereri gelirse **Later** bağlantısına tıklayarak güncelleme yapılmadan ilerlenmesini sağlayınız. Aksi durumda Java güncellenebilir ve **MKS** uygulamasının resmi olarak desteklenmediği bir ortam oluşur.



- Program açılırken aşağıdaki bilgilendirme ekranı geldiğinde **Run** seçeneğini tıklayınız.

 MERKEZİ KAYIT İSTANBUL Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu	MKS Üretim Ortamı Bağlantı Kılavuzu (İhraççı Kuruluşlar)	Tasnif Dışı
Doküman No	BTY-BTDO-KLV-042	



- Aşağıdaki gibi **Pin** giriş ekranı gelmesi gerekir. Buraya e-İmza kartınızın şifresini giriniz.



- e-İmza kartına sahip kişinin **TC Kimlik Numarası (TCKN)** ve yine aynı kişiye ait olup **MKK** tarafından gönderilmiş **MKS** şifresini kullanarak uygulamaya giriş yapınız.

 MERKEZİ KAYIT İSTANBUL Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu	MKS Üretim Ortamı Bağlantı Kılavuzu (İhraççı Kuruluşlar)	Tasnif Dışı
Doküman No	BTY-BTDO-KLV-042	

MKS-Merkezi Kayıt Sistemi

Giriş

Sertifika Bilgileri

TCKN

Şifre

* MKS uygulamasına ait şifrenizi giriniz

Giriş Vazgeç

13.04.2021 11:07

4. Teknik Destek

Teknik destek ihtiyacı olduğunda;

- <https://www.mkk.com.tr> adresindeki iletişim formu doldurularak destek talebinde bulunulabilir.
- 444 0 655 numaralı MKK İletişim Merkezinden ve mim@mkk.com.tr e-posta adresinden destek alınabilir.