

 MERKEZİ KAYIT İSTANBUL Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu	MKS Beta Ortamı Bağlantı Kılavuzu (İhraççı Kuruluşlar)	Tasnif Dışı
Doküman No	BTY-BTDO-KLV-043	

1. Amaç

MKK'da barındırılan MKS uygulamasının beta ortamına bağlanabilmesi için üyelerdeki yetkililerinin bilgisayarlarında MKS istemcisinin kurulması, yapılandırılması ve her iki tarafta da erişim izinlerinin verilmesi gereklidir. Bu belge, İhraççı Kuruluşların MKS beta ortamına bağlanabilmesi için gerekli teknik bilgileri içermektedir.

2. Ön Gereksinimler

- MKS istemcisi Windows 11 x64 işletim sistemi üzerinde çalışmaktadır.
- MKS istemcisinin kurulacağı bilgisayardan <http://mksbeta.mkk.com.tr> (80 portu) ve <https://mksbeta.mkk.com.tr/> (443 portu) adreslerine erişebilmesi için üyelerimizin kendi güvenlik duvarları üzerinden erişim izni vermesi gereklidir. mksbeta.mkk.com.tr adresi 185.53.62.125 numaralı IP'den hizmet vermektedir.
- MKS istemcisinin kurulacağı bilgisayardan <http://mksbeta.mkk.com.tr> (80 portu) ve <https://mksbeta.mkk.com.tr/> (443 portu) adreslerine erişirken araya üyelerimizin vekil sunucusu (proxy) girmemelidir.
- Satın alınan e-imza kartı MKS istemcisinin kurulacağı bilgisayara takılmalı, 64 bitlik imza kartı sürücüsü yüklenmeli, sağlıklı çalıştığından emin olunmalıdır.

3. Uygulama Adımları


3.1 Kurulacak Uygulamaların İndirilmesi

- MKS istemcisinin kurulacağı bilgisayarda internet tarayıcısı ile <https://www.mkk.com.tr/tr-tr/Sayfalar/Home.aspx> sayfasına giriniz.



 MERKEZİ KAYIT İSTANBUL Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu	MKS Beta Ortamı Bağlantı Kılavuzu (İhraççı Kuruluşlar)	Tasnif Dışı
Doküman No	BTY-BTDO-KLV-043	

Saklama Hizmetleri başlığı altındaki **İhraççı Kurum MKS Erişim Bilgiler** sayfasını açınız.



- Aşağıdaki adımları izleyerek kurulacak iki adet programı indiriniz:
 - MKS Beta Bağlantı Dosyaları**'na tıklayınız.

 MERKEZİ KAYIT İSTANBUL Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu	MKS Beta Ortamı Bağlantı Kılavuzu (İhraççı Kuruluşlar)	Tasnif Dışı
Doküman No	BTY-BTDO-KLV-043	

MKS Erişim bilgilerine aşağıdaki dokümanlar üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

MKS Prod Bağlantı Dosyaları	▼
MKS Beta Bağlantı Dosyaları	▼
MKS ODVM Bağlantı Dosyaları	▼
MKS TAKASDEV Bağlantı Dosyaları	▼
MKS TAKASUAT Bağlantı Dosyaları	▼

MKS Beta Bağlantı Dosyaları	
	MKS Beta Teknik Bağlantı Prosedürü
	Java JDK 1.8.192 64 Bit
	MKS Beta 64 Bit
	MKS Beta Java Cache Temizlenmesi

- **Java JDK 1.8.192 64 Bit ve MKS Prod 64-bit dosyalarına tıklayarak bilgisayara indiriniz.**


MKS Beta Bağlantı Dosyaları	
	MKS Beta Teknik Bağlantı Prosedürü
	Java JDK 1.8.192 64 Bit
	MKS Beta 64 Bit
	MKS Beta Java Cache Temizlenmesi

 MERKEZİ KAYIT İSTANBUL Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu	MKS Beta Ortamı Bağlantı Kılavuzu (İhraççı Kuruluşlar)	Tasnif Dışı
Doküman No	BTY-BTDO-KLV-043	


3.2 Uygulamaların Kurulması

Aşağıdaki adımları izleyerek indirdiğiniz programları kurunuz:

- İndirdiğiniz **Java JDK 1_8_192_64Bit.exe** olarak isimli dosyaya tıklayınız ve **Java** kurulumunu tamamlayınız.
- Bilgisayarınızdaki **Denetim Masası / Control Panel** uygulamasını açınız.




- Java** bağlantısına tıklayarak **Java Control Panel** ekranının açılmasını sağlayınız.




 MERKEZİ KAYIT İSTANBUL Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu	MKS Beta Ortamı Bağlantı Kılavuzu (İhraççı Kuruluşlar)	Tasnif Dışı
Doküman No	BTY-BTDO-KLV-043	

- **Java Control Panel** ekranının sağ üstünde yer alan **Advanced** sekmesine tıklayıp resimde kırmızı çerçeve içine alınmış maddeleri seçiniz, önce **Apply** sonra, **OK** düğmesine tıklayınız.




- İndirdiğiniz **MKS_Beta_64_Bit** dosyasını çalıştırınız.
- Aşağıdaki ekran görüntündeki gibi Java güncellemesi gerektiğini ifade eden uyarı penceresi gelirse **Later** bağlantısına tıklayarak güncelleme yapılmadan ilerlenmesini sağlayınız. Aksi durumda Java güncellenebilir ve **MKS** uygulamasının resmi olarak desteklenmediği bir ortam oluşur.




 MERKEZİ KAYIT İSTANBUL Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu	MKS Beta Ortamı Bağlantı Kılavuzu (İhraççı Kuruluşlar)	Tasnif Dışı
Doküman No	BTY-BTDO-KLV-043	

- Program açılırken aşağıdaki bilgilendirme ekranı geldiğinde **Run** seçeneğini tıklayınız.




- Aşağıdaki gibi **Pin** giriş ekranı gelmesi gerekir. Buraya e-İmza kartınızın şifresini giriniz.



 MERKEZİ KAYIT İSTANBUL Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu	MKS Beta Ortamı Bağlantı Kılavuzu (İhraççı Kuruluşlar)	Tasnif Dışı
Doküman No	BTY-BTDO-KLV-043	

- e-İmza kartına sahip kişinin **TC Kimlik Numarası (TCKN)** ve yine aynı kişiye ait olup **MKK** tarafından gönderilmiş **MKS** şifresini kullanarak uygulamaya giriş yapınız.



4. Teknik Destek

Teknik destek ihtiyacı olduğunda;

- <https://www.mkk.com.tr> adresindeki iletişim formu doldurularak destek talebinde bulunulabilir.
- **444 0 655** numaralı MKK İletişim Merkezinden destek alınabilir.