

 MERKEZİ KAYIT İSTANBUL Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu	MKS TAKATEST1-2-3 Ortamlarına Bağlantı Kılavuzu	Tasnif Dışı
Doküman No	BTY-BTDO-KLV-035	

1. Amaç

MKK'da barındırılan MKS Takasbank test ortamına bağlanılabilmesi için üyelerdeki yetkililerinin bilgisayarlarında MKS istemcisinin kurulması, yapılandırılması ve her iki tarafta da erişim izinlerinin verilmesi gereklidir. Bu belge, Yatırımcı Kuruluşların MKS Takasbank test ortamlarına bağlanabilmesi için gerekli teknik bilgileri içermektedir.

2. Ön Gereksinimler

- MKS istemcisi **Windows 11 x64** işletim sistemi üzerinde çalışmaktadır.
- MKS istemcisi için **Google Chrome** tarayıcısı **142** sürümü ve üstü kullanılmalıdır.
- MKK TAKATEST1 ortamına bağlanacak kullanıcılar:
 - ◆ MKS istemcisinin kurulacağı bilgisayarın "C:\Windows\System32\drivers\etc" dizini içindeki **Hosts** dosyasına aşağıdaki tanım eklenmelidir.
10.74.0.47 mkstakastest1.mkk.com.tr
 - ◆ MKS istemcisinin kurulacağı bilgisayardan <http://mkstakastest1.mkk.com.tr> (80 portu) ve <https://mkstakastest1.mkk.com.tr> (443 portu) adreslerine erişirken araya üyelerimizin vekil sunucusu (proxy) girmemelidir.
- MKK TAKATEST2 ortamına bağlanacak kullanıcılar:
 - ◆ MKS istemcisinin kurulacağı bilgisayarın "C:\Windows\System32\drivers\etc" dizini içindeki **Hosts** dosyasına aşağıdaki tanım eklenmelidir.
10.74.0.50 mkstakastest2.mkk.com.tr
 - ◆ MKS istemcisinin kurulacağı bilgisayardan <http://mkstakastest2.mkk.com.tr> (80 portu) ve <https://mkstakastest2.mkk.com.tr> (443 portu) adreslerine erişirken araya üyelerimizin vekil sunucusu (proxy) girmemelidir.
- MKK TAKATEST3 ortamına bağlanacak kullanıcılar:
 - ◆ MKS istemcisinin kurulacağı bilgisayarın "C:\Windows\System32\drivers\etc" dizini içindeki **Hosts** dosyasına aşağıdaki tanım eklenmelidir.
10.74.0.51 mkstakastest3.mkk.com.tr
 - ◆ MKS istemcisinin kurulacağı bilgisayardan <http://mkstakastest3.mkk.com.tr> (80 portu) ve <https://mkstakastest3.mkk.com.tr> (443 portu) adreslerine erişirken araya üyelerimizin vekil sunucusu (proxy) girmemelidir.
- Satın alınan e-imza kartı MKS istemcisinin kurulacağı bilgisayara takılmalı, 64 bitlik imza kartı sürücüsü yüklenmeli, sağlıklı çalıştığından emin olunmalıdır.

 MERKEZİ KAYIT İSTANBUL Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu	MKS TAKATEST1-2-3 Ortamlarına Bağlantı Kılavuzu	Tasnif Dışı
Doküman No	BTY-BTDO-KLV-035	

3. Uygulama Adımları

3.1 Kurulacak Uygulamaların İndirilmesi


- MKS istemcisinin kurulacağı bilgisayarda internet tarayıcısı ile <https://www.mkk.com.tr> sayfasına giriniz.



- Saklama Hizmetleri** başlığı altındaki **Yatırım Kuruluşu MKS Erişim Bilgileri** sayfasını açınız.




 MERKEZİ KAYIT İSTANBUL Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu	MKS TAKATEST1-2-3 Ortamlarına Bağlantı Kılavuzu	Tasnif Dışı
Doküman No	BTY-BTDO-KLV-035	



Aşağıdaki adımları izleyerek bağlanacağınız ortam için uygun programı indiriniz:

- **MKS TAKATEST1 Bağlantı Dosyaları** ya da **MKS TAKATEST2 Bağlantı Dosyaları** ya da **MKS TAKATEST3 Bağlantı Dosyaları**'na tıklayınız.
- **MKS TAKATEST1** ya da **MKS TAKATEST2** ya da **MKS TAKATEST3** dosyasını tıklayarak bilgisayara indiriniz.

MKS TAKATEST2 Bağlantı Dosyaları




(Örnek resim olarak **MKS TAKATEST2** verilmiştir.)


 MERKEZİ KAYIT İSTANBUL Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu	MKS TAKATEST1-2-3 Ortamlarına Bağlantı Kılavuzu	Tasnif Dışı
Doküman No	BTY-BTDO-KLV-035	

3.2 Uygulamaların Çalıştırılması

- İndirdiğiniz **mkstakatest1.bat** ya da **mkstakatest2.bat** ya da **mkstakatest3.bat** dosyasını çalıştırınız.
 - Aşağıdaki ekran görüntündeki gibi Java güncellemesi gerektiğini ifade eden uyarı pencereri gelirse **Later** bağlantısına tıklayarak güncelleme yapılmadan ilerlenmesini sağlayınız. Aksi durumda Java güncellenebilir ve MKS uygulamasının resmi olarak desteklenmediği bir ortam oluşur.




- Program açılırken aşağıdaki bilgilendirme ekranı geldiğinde **Run** seçeneğini tıklayınız.




 MERKEZİ KAYIT İSTANBUL Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu	MKS TAKATEST1-2-3 Ortamlarına Bağlantı Kılavuzu	Tasnif Dışı
Doküman No	BTY-BTDO-KLV-035	

- Aşağıdaki gibi **Pin** giriş ekranı gelmesi gerekir. Buraya e-İmza kartınızın şifresini giriniz.



- e-İmza kartına sahip kişinin **TC Kimlik Numarası (TCKN)** ve yine aynı kişiye ait olup **MKK** tarafından gönderilmiş **MKS** şifresini kullanarak uygulamaya giriş yapınız.



 MERKEZİ KAYIT İSTANBUL Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu	MKS TAKATEST1-2-3 Ortamlarına Bağlantı Kılavuzu	Tasnif Dışı
Doküman No	BTY-BTDO-KLV-035	

4. Teknik Destek

Teknik destek ihtiyacı olduğunda;

- <https://www.mkk.com.tr> adresindeki iletişim formu doldurularak destek talebinde bulunulabilir.
- **444 0 655** numaralı MKK Çözüm Merkezinden ve **mim@mkk.com.tr** e-posta adresinden destek alınabilir.