

MKS UYGULAMASI KURULUM VE ERİŞİM SÜREÇLERİ

Akıllı Kart (Smart Card) KURULUMU

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU
MART 2007


SMART CARD KURULUM PROSEDÜRÜ (WINDOWS XP)

1. İŞLEMLER


- 1.1. Aşağıdaki işlemlerin bir bilgi işlem elemanı tarafından yapılması gerekmektedir.
- 1.2. GemSafe 4.2 SP4 kurulumundan önce sistemde GemPKCS 5.1 programının kurulu olup olmadığı kontrol edilmelidir. Kurulu ise, aşağıdaki prosedür takip edilerek sistemden mutlaka kaldırılması ve makinanın yeniden başlatılması gerekmektedir. Kurulu değil ise 3.1 basamağına geçebilirsiniz. İlgili doküman ve programları Aracı kurum ve Banka üyelerimiz <http://10.72.0.8/> adresinden, İhraççı üyelerimiz <http://ihracci.mkk.com.tr:84/> adresinden temin edebilirler.

2. GEMPKCS 5.1 PROGRAMININ SİSTEMDEN KALDIRILMASI

- 2.1. Kaldırma işlemini basitçe Control Panel/Add or Remove Programs bölümünden GemPKCS 5.1'yi seçip 'Remove' butonuna basıp, gelen pencereyi 'Yes' diyerek gerçekleştirebiliriz.



- 2.2. Kaldırma işlemi bittikten sonra makinanın restart etmesi için 'Yes' butonu ile gelen pencereyi geçebilirsiniz.




3. GEMSAFE 4.2 SP4 KURULUMU


- 3.1.** Kurulum için, Merkezi Kayıt Kuruluşu web sayfasından edindiğiniz GemSafe Libraries Administrator setup.exe isimli dosya çalıştırılır ve gelecek kurulum pencereleri aşağıdakiler gibi kolayca geçilir. İlk pencere olan dil seçeneği bölümünü 'English' olarak varsayılan şekilde geçiniz.




- 3.2.** Lisans sözleşmesini 'I accept the terms in the license agreement' satırını seçerek 'Next' ile geçiniz.



3.3. Programın kurulum dizinini makinanızdaki uygun bir dizin olarak belirleyerek geçiniz (C:\ dizininde yeterli yer var ise, varsayılan lokasyonu basitçe bırakıp geçebilirsiniz)




3.4. Programın kurulumu için 'Install' butonuna basınız.



3.5. Program kurulumu başarı ile tamamlandığında aşağıdaki pencere ile karşılaşmanız gerekmekte. Bu pencereyi 'Finish' ile kapatınız.



3.6. Kurulum tamamlandıktan sonra yüklenen library set'i işletim sisteminin tanınması için makinanın yeniden başlatılması gerekmektedir. Makinayı 'Yes'i seçerek yeniden başlatınız



Sistemin yeniden başlaması sonrası, kurulum tamamlanmıştır.

4. GCLIB201.DLL YÜKLENMESİ

- 4.1.** MKS sistemine bağlanabilmek için MKK web sayfasından [gclib201.dll](#) adlı dll'i işlem yapacağınız makinaların c:\windows\system32 dizini aşağısına kopyalamanız gerekmektedir.

5. AKILLI KART OKUYUCUSU (SMART CARD READER) TAKILMASI

- 5.1.** Reader USB portundan bilgisayara bağlanır.
5.2. Windows XP reader'ı GemSafe 4.2 SP4 kurulumu sonrası okuyucu sürücüsünü kendisi tanıyarak driver'ını yükler.

6. AKILLI KARTIN AKILLI KART OKUYUCUSUNA TAKILMASI

- 6.1.** Akıllı kart okuyucusunun akıllı kartınızı okuduğundan emin olunuz (Kart okuyucudaki yeşil ışığın sürekli yandığını görmeniz gerekmektedir)
- 6.2.** GemSafe 4.2 SP4 kurulumundan sonra, akıllı kart üzerindeki ışık eğer devamlı yanıp sönüyorsa, akıllı kart okuyucusu akıllı kartınızı okumuyor anlamına gelir. Kartın düzgün ve tam olarak yerleştirildiğinden emin olunuz. Bunlardan emin olduktan sonra, gerekiyorsa işletim sistemini tekrar başlatınız. Sorun devam ediyor ise, teknik destek almanız gerekmektedir.

7. AKILLI KARTLARIN MKS SİSTEMİNDE KULLANILMASI

- 7.1.** Akıllı kartların MKS sistemine erişimde kullanmadan önce, kart okuyucu tarafından okunabildiğinden emin olunmalıdır (Yeşil ışık sürekli yanıyor olmalıdır)

8. TEKNİK DESTEK

- 8.1.** Teknik desteğe ihtiyaç olduğunda 0212 3347474 den destek alınabilir.

